

Автоматическая аутентификация

Автоматическая аутентификация позволяет автоматически проверять подлинность пользователей.

Как включить автоматическую аутентификацию

- В файле `admin/lib/custom/remote_auth.php` установите для константы **KB_AUTH_AUTO** значение **1**.
- В файле `admin/lib/custom/remote_auth.php` настройте функцию `_remoteAutoAuth` на сбор текущих пользовательских данных и их возврат.
- Переименуйте функцию `_remoteAutoAuth` в `remoteAutoAuth`.

Настройка функции `remoteAutoAuth`

В папке установки существует каталог **admin/lib/custom**. В этой папке находится файл `remote_auth.php`, который содержит функцию `_remoteAutoAuth`. Настройте функцию на получение учетных данных текущего пользователя.

При успешном выполнении функция `remoteAutoAuth` должна возвращать ассоциативный массив с ключами (имя пользователя, пароль) для этого пользователя. Например: `array('username'=>'John', 'password'=>'Test')`.

Вот простой пример функции, настроенной на использование HTTP-аутентификации:

```
function remoteAutoAuth() {  
  
    $user = false;  
  
    if(isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) && isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW'])) {  
        $user = array();  
        $user['username'] = $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];  
        $user['password'] = $_SERVER['PHP_AUTH_PW'];  
    }  
  
    return $user;  
}
```

Отладка автоматической дистанционной аутентификации

Вы можете отладить автоматическую аутентификацию, установив для константы **KB_AUTH_AUTO** значение **2**. Это позволит постоянно выполнять попытку повторного входа для исправления любых проблем, не начиная каждый раз заново. **Важно!** После отладки не забудьте для константы вернуть обратно значение **1** (или **0**).

ID статьи: 375

Последнее обновление: 8 нояб., 2017

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 3

Руководство пользователя v8.0 -> Единый вход -> Удаленная аутентификация -> Автоматическая аутентификация

<https://www.kbpublisher.com/ru/kb/entry/375/>