

Для чего нужна функция приватного доступа

Функция позволяет:

- Обязать пользователя войти в систему, чтобы прочитать статью.
- Ограничить доступ пользователей к чтению статьи.
- Ограничить доступ пользователей к редактированию и загрузке статьи.

Данная функция доступна при работе со статьями, файлами, новостями и может использоваться как на уровне отдельных статей (новостей, файлов), так и на уровне категории.

Использование функции приватного доступа

Принудительный вход пользователей в систему

Если для статьи установить **Приватный доступ** к **Чтению** и *не назначить роли*, то:

- Чтобы прочитать статью, пользователь должен войти в систему.
- Любой пользователь, который вошел в систему, может прочитать статью.
- В Публичном разделе пользователи не смогут прочитать статью, пока не войдут в систему.
- В Панели администратора прочитать статью могут все пользователи.

Если для статьи установить **Приватный доступ** как к **Чтению** так и к **Записи**, и *не назначить роли*, то:

- Чтобы прочитать статью, пользователь должен войти в систему.
- Пользователи, не вошедшие в систему, не могут прочитать статью.

Ограничение доступа к чтению

Если для статьи установить **Приватный доступ** к **Чтению** и *назначить роли*, то:

- Чтобы прочитать статью, пользователь должен войти в систему.
- Прочитать статью могут только пользователи, которым назначена соответствующая роль.
- В Публичном разделе пользователи, которым не назначена соответствующая роль, не могут прочитать статью.
- В Панели администратора прочитать статью могут все пользователи.

Ограничение доступа к записи

Если для статьи установить **Приватный доступ** к **Записи** и *назначить роли*, то:

- Прочитать статью могут все пользователи.
- Создавать, редактировать или обновлять статью могут только пользователи, которым назначена соответствующая роль.
- Если пользователям не назначена соответствующая роль, то в Публичном разделе при просмотре статьи, команды меню **Редактировать статью** и **Быстрое редактирование** для таких пользователей скрыты.

Обратите внимание, что если для статьи установить **Приватный доступ** к **Записи** и *не назначить роли*, то:

- Просматривать и читать статью могут все пользователи.
- Редактировать статью могут все пользователи, вошедшие в Панель администратора с соответствующими привилегиями.

Ограничение доступа к чтению и записи

Если для статьи установить **Приватный доступ** и к **Чтению** и к **Записи**, и *назначить роли*, то:

- Чтобы прочитать статью, пользователь должен войти в систему.
- Просматривать или читать статью могут только пользователи, которым назначена соответствующая роль.
- Создавать, редактировать или публиковать статью могут только пользователи, которым назначена соответствующая роль.
- В Публичном разделе пользователи, которым не назначена соответствующая роль, не могут прочитать статью.
- В Панели администратора пользователи, которым не назначена соответствующая роль, не могут прочитать статью.

Обратите внимание, что функция приватного доступа работает совместно с привилегиями. Например, пользователь, не имеющий привилегий автора, не сможет создавать статьи, даже если ему назначена роль, которая позволяет получить приватный доступ к записи.

Настройка доступа к чтению, записи и по ссылке

Чтобы ограничить доступ к целой категории:

- Перейдите в форму редактирования категории.
- Установите **Ограниченный доступ к Чтению**, если необходимо ограничить доступ к чтению статей, принадлежащих этой категории, либо обязать пользователей войти в систему, чтобы прочитать статьи. Установите **Ограниченный доступ к Записи**, если необходимо ограничить доступ к созданию или редактированию статьи в этой категории.

Установите **Ограниченный доступ** и к **Чтению** и к **Записи**, если необходимо ограничить доступ как к чтению, так и к редактированию статей.

- Далее отобразится параметр **Доступ только для связанных ролей**. По умолчанию значение не задано. Это означает, что пользователи должны войти в систему, чтобы прочитать статьи, относящиеся к этой категории. Любой пользователь, вошедший в систему, получает доступ к чтению статей.
- Выберите роли для назначения пользователям, чтобы они имели доступ к чтению или редактированию статьи.
- Сохраните изменения, нажав кнопку **Сохранить**.

Чтобы ограничить доступ к отдельной статье:

- Откройте форму редактирования статьи.
- Перейдите на вкладку **Дополнительно**.
- Установите **Ограниченный доступ к Чтению**, если необходимо ограничить доступ к чтению статьи или обязать пользователей войти в систему, чтобы прочитать статью. Установите **Ограниченный доступ к Записи**, если необходимо предоставить всем пользователям доступ к чтению, и запретить редактирование всем кроме авторов с определенной ролью. Установите **Ограниченный доступ** и к **Чтению** и к **Записи**, если требуется запретить пользователям как читать, так и редактировать статью.
- Далее отобразится параметр **Доступ только для связанных ролей**. По умолчанию значение не задано. Это означает, что статья имеет приватный доступ, но любой пользователь, вошедший в систему, может читать статьи в данной категории.
- Выберите роли для назначения пользователям, чтобы они имели доступ к чтению или редактированию статьи.
- Сохраните изменения, нажав кнопку **Сохранить**.

Чтобы скрыть статью и сделать ее доступной по ссылке:

- Откройте форму редактирования статьи.
- Перейдите на вкладку **Дополнительно**.
- В области **Ограниченный доступ** установите **Доступ по ссылке**. Статья станет доступной только тем пользователям, у которых есть ссылка на статью.
- Сохраните изменения, нажав кнопку **Сохранить**.
- В разделе **Детали** в строке **Статья** вы можете скопировать ссылку на статью и передать ее пользователю.

ID статьи: 129

Последнее обновление: 9 февр., 2024

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 7

Руководство пользователя v8.0 -> Статьи -> Статьи -> Приватный доступ к статьям

<https://www.kbpublisher.com/ru/kb/entry/129/>